

EXCELIMPORT GUIDE

TERMINAL CONTROL

1 INTRODUKTION TILL EXCELIMPORTGUIDEN

Detta dokument beskriver hur man använder Mymos Excelimport för att skapa jobb. Den beskriver också vilka värden som är obligatoriska och vad de betyder.


2 VAD SKALL JAG IMPORTERA VAR?

2.1 EXCELFILEN

Excelmallen för import skall du ha fått ifrån den ansvarige på ditt bolag eller av Mymo. Annars kan du ladda ner den här: [Ladda ner Excelmallen](#)

2.2 HITTA IMPORTSIDAN

För att komma till importsidan väljer ”Import Terminal Jobs” i Terminal Controls undermeny. Denna hittar på förstasidan (Dashboard) eller i sidomenyn till vänster om du är inne på en annan sida. Se bilden nedan.



2.3 FORMAT

För att importen skall fungera måste Excelfilen sparas och importeras i .csv format.

3 HUR FYLLER JAG I EXCELFILEN?

3.1 UTSEENDE

Excelfilens rubriker får inte ändras då systemet kräver att de är exakta för att kunna veta vilken information som finns i varje kolumn. Det obligatoriska måste vara med för att jobbet skall skapas. Vill du skapa din unika mall så ta bort de fält du inte vill använda. Se bara till att behålla de obligatoriska.

3.2 JOBBSPECIFIKA VÄRDEN (“TRAILERNIVÅ”)

STATUS (OBLIGATORISKT)

Måste stå ”Active” på varje rad.

JOBLOCATIONID (OBLIGATORISKT)

Koden till vilken terminal jobbet skall läggas på. Fråga oss på Mymo efter din unika kod.

CUSTOMER

Kunden på terminaljobb nivå (trailer/containernivå)

ASSETNAME (OBLIGATORISKT)

Namnet på jobbet som skall utföras. Ofta används Trailer-/containernummer.

JOBTYPE (OBLIGATORISKT)

Måste stå ”Load” eller ”Unload”.

ETA (OBLIGATORISKT)

Tiden för jobbet. Bestämmer vilken dag jobbet presenteras på. Måste vara i ISO format men tiden behöver inte anges. ISO format: 2017-11-10T10:00:00Z

EXTERNALCOMMENT

Kommentarsfält som ej går att redigera efter import. Syns på Terminal View sidan.

INTERNALCOMMENT

Kommentarsfält som går att redigera efter import. Syns på Terminal View sidan.

JOBLOCATION

Fritextfält under rubriken ”Planned Position”. Rekommenderas användas för planerad location för trailern (exempelvis ”Port 5”).

UNLOADFROM

Fritextfält under rubriken ”Current Position”. Rekommenderas användas för faktisk location för trailern (exempelvis ”Port 5”).

3.3 BOKNINGSSPECIFIKA VÄRDEN (“BOKNINGSNIVÅ”)

OWNERBOOKINGID (OBLIGATORISKT)

Detta är det unika nummer som identifierar hela bokningen. Skapa ditt egna eller använd skeppningsnummer på sändningen.

POSITION (OBLIGATORISKT)

Platsen på Trailern

NOUNLOAD

Endast ”True” eller ”False”. Vid lossning betyder ”True” att bokningen skall lastas av. ”False” betyder att bokningen skall stå kvar på trailern. Vid lastning betyder ”True” att det skall lastas och ”False” betyder att bokningen redan står på trailern.

COLLI

Antal colli

WEIGHT

Vikt (KG)

LENGTH

Längd (mm)

WIDTH

Bredd (mm)

HEIGHT

Höjd (mm)

CBM

Kubikmeter

LOADINGMETER

Lastmeter

SENDERID

ID för avsändaren om det finns.

SENDER

Avsändarens namn

ORIGINSTREET

Avsändarens gatuadress

ORIGINCITY

Avsändarens stad

ORIGINZIP

Avsändarens postnummer

ORIGINCOUNTRY

Avsändarens land

RECEIVERID

Mottagarens ID

RECEIVER

Mottagarens namn

DESTINATIONSTREET

Mottagarens gatuadress

DESTINATIONCITY

Mottagarens stad

DESTINATIONZIP

Mottagarens postnummer

DESTINATIONCOUNTRY

Mottagarens land

ADR

Farligt gods. Skrivs något in här blir det automatiskt klassat som farligt gods

CUSTOMS

Tullgods. Skrivs något här blir det automatiskt klassat som tullgods

BOOKINGSTATUS

Fritextfält

NOTE

Fritextfält 1 som syns på bokningen i jobblistan.

COMMENT

Fritextfält 2 som syns på bokningen i jobblistan.

MARKING

Fritextfält 3 som syns på bokningen i jobblistan.

STANDARDEXPRESS

Fritextfält som syns i detaljerad information.

CMRID

Fritextfält som syns i detaljerad information.

COLLECTIONDATE

Fritextfält som syns i detaljerad information.

CUSTOMERBOOKINGID

Om kunden har ett eget boknings-ID så ange det här.

CUSTOMERID

Kundnummer

CUSTOMERNAME

Kunden på bokningsnivå